

## Configuración correo Outlook 2010

Sustituye los datos convenientemente: donde pone "dominio.com" debes poner tu nombre de dominio, que será para cada cliente distinto, del tipo: **electricidadpepe.com o electricidapepe.es.** 

**1.**- Abre el programa. En el Menú, selecciona la sección "**Archivo**" y en la sección de Información seleccionar "**Agregar cuenta**", como se muestra a continuación:



A continuación, le saldrá un asistente, seleccionar la opción "**Configurar manualmente las opciones del servidor**" y pulsar siguiente:

Agregar nueva cuenta		
Configuración automática de la Conéctese a otros tipos de serv	<b>cuenta</b> idores.	×
O Cuenta de correo electrónico		
Su nombre:		
	Ejemplo: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico;		
	Ejemplo: yolanda@contoso.com	
Contraseña:		
Repita la contraseña;		
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.	
⊖Mensajería de texto (5M5)		
Onfigurar manualmente las	opciones del servidor o tipos de servidores adicionales	
	< Atrás Siguiente >	Cancelar

Elegir la primera opción de la nueva ventana y pulsar siguiente:

Agregar nueva cuenta	$\overline{\mathbf{X}}$
Elegir servicio	×
Correo electrónico de Internet Conectar con el servidor POP o IMAP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.	
Microsoft Exchange o servicio compatible Conectarse y tener acceso a mensajes de correo electrónico, calendario, contactos, faxes y mensajes de corre	eo de voz.
<b>Mensajería de texto (SMS)</b> Conectar con un servicio de mensajería móvil.	

Se mostrará una serie de campos que deberán rellenar como se muestra a continuación y posteriormente pulsar más configuraciones:

gregar nueva cuenta		
Configuración de correo electr Estos valores son necesarios p	<b>ónico de Internet</b> ara que la cuenta de correo electro	ínico funcione.
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	Nombre de la empresa	Después de rellenar la información de esta pantalla, le
Dirección de correo electrónico:	micuenta@dominio.com	botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor		Purkey and for the large state
Tipo de cuenta	imap 🗸	Probar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	mail.cosmomedia.es	Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.cosmomedia.es	Entregar nuevos mensajes a:
Información de inicio de sesión		<ul> <li>Nuevo archivo de datos de Outlook</li> </ul>
Nombre de usuario:	micuenta@dominio.com	O Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	****	Examinar
Record	lar contraseña	
Requerir inicio de sesión utilizando contraseña segura (SPA)	o Autenticación de	Más configuraciones
		< Atrás Siguiente > Cancelar

En la pestaña "Servidor de salida" marca la opción "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación":

neral	5ervidor de salida	Conexión Avanzadas
Mi serv	idor de salida (SM	TP) requiere autenticación
💿 Util	izar la misma conf	iguración que mi servidor de correo de entrada
🔘 Inic	iar sesión utilizan	do
No	mbre de usuario:	
Co	ntraseña:	
		Recordar contraseña
O Inic	Requerir Autentic iar sesión en el se	cación de contraseña segura (SPA) ervidor de correo de entrada antes de enviar correo
C Inic	Requerir Autentio	cación de contraseña segura (SPA) ervidor de correo de entrada antes de enviar correo

En la pestaña "Avanzadas" como servidor de salida ponemos "25".

General	Sent Items	Deleted Items
Outgoing Server	Connection	Advanced
Server Port Numbers —		317
Incoming server (IMA	P): 993 Use De	faults
Use the following	type of encrypted conne	ection: SSL 💌
Outgoing server (SMT	P): 25	
Use the following	type of encrypted conne	ection: STARTTLS -
Gerver Timeouts	609996 UV/67	
Short	Long 1 minute	
olders		
Root folder path:		